

取扱説明書

EIZO ScreenSlicer™

画面分割ソフトウェア

重要

ご使用前には必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

最新のソフトウェアおよび取扱説明書は、当社のホームページからダウンロードできます。

<http://www.eizo.co.jp>

1. はじめに	3
1-1. 特長	3
2. セットアップ	4
2-1. 動作条件	4
2-2. インストール	4
2-3. アンインストール	6
3. 起動および終了	7
3-1. 起動	7
3-2. バージョン情報の表示	7
3-3. 終了	7
4. 分割パターン設定	8
4-1. 分割パターンの適用	9
4-2. ウィンドウの配置	10
4-3. 分割パターンの作成	11
4-4. 分割パターンの編集	11
4-5. 分割パターンの削除	14



Copyright © 2008-2009 株式会社ナナオ All rights reserved.

- 1.本書の著作権は株式会社ナナオに帰属します。本書の一部あるいは全部を株式会社ナナオからの事前の許諾を得ることなく転載することは固くお断りします。
- 2.本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 3.本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- 4.本製品の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

EIZO ScreenSlicer は、株式会社ナナオの商標です。

EIZO、FlexScan、ColorEdge、RadiForce は株式会社ナナオの日本およびその他の国における登録商標です。その他の各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

1. はじめに

EIZO ScreenSlicer は、画面を分割して、複数のウィンドウを効率よく配置するソフトウェアです。

1-1. 特長

- ・画面分割機能

分割パターンとして画面の分割方法を設定し、簡単な操作でウィンドウを配置することができます。

- ・マルチモニター環境制御

マルチモニター環境でご使用の場合、モニター個別に設定をおこなうことができます。

2. セットアップ

2-1. 動作条件

EIZO ScreenSlicer を使用するには、次の動作条件を満たしている必要があります。

OS	Microsoft Windows XP Service Pack 2 (32 ビット版および 64 ビット版) Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 ビット版) Microsoft Windows Vista (32 ビット版および 64 ビット版) Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (32 ビット版および 64 ビット版)
対応モニター	FlexScan シリーズ ColorEdge シリーズ RadiForce シリーズ FORIS シリーズ (SCxxXA1/SCxxXD1/SCxxXD2、VTxxXD1、DTxxZD1 を除く)

2-2. インストール

注意点

- EIZO ScreenSlicer をインストールする場合、ユーザーアカウントに「コンピュータの管理者」権限が必要となります。
- ユーザーアカウントの権限の設定については、システム管理者に問い合わせてください。

EIZO LCD ユーティリティディスク (CD-ROM) からインストールする場合

1 CD-ROM ドライブに「EIZO LCD ユーティリティディスク」CD-ROM を挿入します

メニュー画面が表示されますので、「ソフトウェア」タブをクリックします。

「EIZO ScreenSlicer」をクリックします。

手順 2 に進みます。

参考

- メニュー画面が自動で表示されない場合は、[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックします。[参照]をクリックし、「EIZO LCD ユーティリティディスク」が挿入されているドライブにある「Launcher.exe」を選択して[開く]をクリックします。[OK]をクリックするとメニュー画面が起動します。

当社ホームページからダウンロードしてインストールする場合

1 ダウンロードしたファイルを解凍後、「setup.exe」をクリックします

セットアップウィザードが起動します。


手順 2 に進みます。

2 ソフトウェアをインストールします

「インストール」をクリックすると、インストーラーが起動します。
画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。

参考

- ご使用の OS が Windows XP の場合、「セキュリティの警告」ダイアログが表示される場合があります。^{※1}
[実行]をクリックすると、メニューが起動します。



※1：設定によっては、「セキュリティの警告」ダイアログは表示されません。

- ご使用の OS が Windows Vista の場合、「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示される場合があります。^{※2}
[続行]をクリックすると、メニューが起動します。



※2：設定によっては、「ユーザーアカウント制御」ダイアログは表示されません。

注意点

- ご使用の OS が動作条件を満たさない場合、エラーメッセージが表示され、インストールが実行されません。

インストールが完了すると、EIZO ScreenSlicer アイコンがタスクトレイに表示されます。



2-3. アンインストール

Windows XP

- 1 [コントロールパネル] より [プログラムの追加と削除] を選択し、ダブルクリックします
- 2 リストから「EIZO ScreenSlicer」を選択し、[削除] をクリックします

Windows Vista

- 1 [コントロールパネル] より [プログラム] の [プログラムのアンインストール] を選択し、ダブルクリックします
- 2 リストから「EIZO ScreenSlicer」を選択し、[アンインストール] をクリックします

3. 起動および終了

3-1. 起動

EIZO ScreenSlicer は、コンピュータへのログオン時に自動的に起動します。その後、常駐していることを示すアイコンがタスクトレイに表示されます。




参考

- EIZO ScreenSlicer を終了した場合は、次の方法で起動できます。
 - [スタート]-[すべてのプログラム]-[EIZO]-[EIZO ScreenSlicer] をクリックして起動できます。
- 起動時に次のメッセージが表示される場合は、「[2-1. 動作条件](#)」を満たしていることを確認してください。



3-2. バージョン情報の表示

- 1 タスクトレイの EIZO ScreenSlicer アイコンを右クリックしてメニューを表示します
- 2 [バージョン情報] をクリックします



3-3. 終了


- 1 タスクトレイの EIZO ScreenSlicer アイコンを右クリックしてメニューを表示します
- 2 [終了] をクリックします

4. 分割パターン設定

EIZO ScreenSlicer では、分割パターン設定でウィンドウごとの大きさ、位置を定義します。
8 種類の分割パターンが標準で登録されており、5 種類の分割パターンを追加できます。

1 タスクトレイの EIZO ScreenSlicer アイコンを右クリックしてメニューを表示します

2 [分割パターン設定] をクリックします
分割パターンを設定するダイアログが表示されます。




モニター選択	分割パターン設定をおこなうモニターを選択します。
分割パターン一覧	分割パターンの一覧を表示します。
適用	選択した分割パターンを適用します。
編集	分割パターンを編集します。
削除	追加した分割パターンを削除します。 ※初期登録されている分割パターンは削除できません。
閉じる	ダイアログを閉じます。


4-1. 分割パターンの適用

ウィンドウごとの大きさ、位置を定義する分割パターンを指定します。

- 1 マルチモニター環境の場合、分割パターンの設定をおこなうモニターを [モニター選択] のプルダウンメニューから選択します



- 2 分割パターン一覧から分割パターンを選択し、[適用]をクリックします



参考

- すでに適用されている分割パターンを選択している場合は、[適用]をクリックすることはできません。



4-2. ウィンドウの配置

フレーム内にウィンドウを配置します。

[Shift] キーを押しながら配置するウィンドウのタイトルバーをドラッグすると、ウィンドウ配置画面に切り替わります。

配置するフレーム内にマウスカーソルが位置するまでウィンドウを移動します。

ウィンドウサイズがフレームに合わせて自動で変更されます。



参考

- ・最大化されたウィンドウは配置できません。ウィンドウを縮小表示にしてください。
- ・ダイアログなど、サイズが決まっているものは配置できません。
- ・ウィンドウサイズの縮小または拡大できる範囲に制限がある場合、フレームに合ったウィンドウサイズに変更されません。
- ・タイトルバーがないウィンドウは配置できません。
- ・マルチモニター環境の場合は、マウスカーソルが位置しているモニターがウィンドウ配置画面に切り替わります。

4-3. 分割パターンの作成

最大 5 種類の分割パターンを追加できます。

[編集] をクリックすると、編集画面が表示されます。

編集方法については、「4-4. 分割パターンの編集」の「[分割パターンの構成](#)」以降を参照してください。

参考


- 分割パターンを選択した状態で [編集] をクリックすると、選択中の分割パターンをベースに編集ができます。
- 追加した分割パターンのアイコンは「User」と表示されます。

4-4. 分割パターンの編集

追加した分割パターンを編集します。

[編集] をクリックすると、編集画面が表示されます。

分割パターンの構成



セパレータ	ウィンドウを配置する領域を区切る線。
フレーム	セパレータで囲まれた領域。ウィンドウの大きさを規定します。
ヘルプ	キャンセル、セパレータ削除、保存の操作方法を表示します。

セパレータの追加

マウ斯卡ーソルがペンの状態で、セパレータの開始点と終了点をドラッグで指定します。

おおよその位置を指定すると、自動的に水平または垂直に角度を補正して、次に交差するセパレータ、または画面の端までセパレータを延長します。

参考

- 最大で6本のセパレータを追加し、16分割することができます。
-

セパレータの削除

マウ斯卡ーソルが両方向矢印の状態で、セパレータをクリックすると、選択されたセパレータの表示が緑に変わります。

[Delete] キーをクリックします。

セパレータ位置の変更

セパレータにマウ斯卡ーソルを合わせマウ斯卡ーソルが両方向矢印の状態になったら、任意の位置までドラッグします。

編集結果を保存せずに終了する


[Esc] キーを押すか、右クリックでメニューを表示し、「キャンセル」をクリックします。

名前をつけて保存

セパレータの編集が終了したら、保存をおこないます。


1 右クリックでメニューを表示し、「名前をつけて保存」をクリックします

分割パターン名を指定するダイアログが表示されます。



2 任意の名前を入力し、[OK] をクリックします

作成した分割パターンが追加されます。



参考

- 分割パターン名は 10 文字以内で入力してください。

保存した分割パターンを適用する場合は、「[4-1. 分割パターンの適用](#)」を参照してください。

上書き保存

セパレータの編集が終了したら、保存をおこないます。

右クリックでメニューを表示し、「上書き保存」をクリックします。

参考


- 標準の分割パターンは上書き保存できません。

保存した分割パターンを適用する場合は、「[4-1. 分割パターンの適用](#)」を参照してください。

4-5. 分割パターンの削除

追加した分割パターンを削除します。

削除する分割パターンを選択し、[削除] をクリックします。



注意点

- 削除対象の分割パターンを適用しているすべてのモニターで分割が解除されます。

参考

- 標準の分割パターンは削除できません。

